

Internet Explore 11 での Flash Player の有効化の方法 (Windows)

OS の種類や Internet Explore のマイナーバージョンなどにより、一部表示が異なる場合がありますがご了承下さい。

動作環境チェックページにて、Flash Player の状況をご確認下さい。

動作環境チェック: <https://www.eiken-cbt.jp/jido/common/index.php?c=ENVC0001>

環境確認

再チェック

■ 確認1 OS、ブラウザ等

チェック結果(あなたの環境)を確認してください。

項目	推奨動作環境	チェック結果(あなたの環境)
OS	Windows 7・8.1・10 (※1) MacOSX	OK(Windows 7)
ブラウザ	Internet Explorer 11 Google Chrome	OK(Internet Explorer 11)
Java Script	ON	OK
クッキー	ON	OK
Flash Player	Adobe Flash Player 9以上	Flash Playerがインストールされていません！ Flash Playerのインストールはこちら
回線	回線速度が下り2Mbps以上(10Mbps以上が望ましい)	

※1「デスクトップ」モードのみ

※教材をご利用中は、音が再生されるように設定してください。

※リスニング学習・テストですので、ヘッドホンの使用または静かな環境を設定してください。

※Windows タブレットについては、パソコン動作環境をご確認ください。

※タブレットについては、推奨動作環境を満たしていても端末によっては正常に動作しない場合があります。ご了承ください。

Flash Player の項目で OK が表示されない場合、Flash Player のバージョンが古い。Flash Player がインストールされていない、もしくは Internet Explore の設定にて Flash Player のアドインが有効化されていない可能性がございます。OK の表示が出ない場合は、お手数ですがそれぞれ下記に記載の必要な作業を実施下さい。

Flash Player がインストールされていない、もしくは Flash Player のバージョンが古い場合

Adobe Flash Player は Adobe 社が提供する無料の WEB コンポーネントになります。ブラウザごとのインストールが必要となりますので、ご利用のブラウザにて下記 URL よりインストールを行って下さい。

Adobe Flash Player ダウンロードページ: <https://get.adobe.com/jp/flashplayer/>

Windows8.1 以降のバージョンにおいては、Internet Explore 用 Flash Player は標準でインストールされており、Windows Update により自動更新されます。手動でのアップデート方法については以下の Adobe 社の記事をご参照下さい。

<https://helpx.adobe.com/jp/flash-player/kb/flash-player-issues-windows-8.html>


Internet Explore11 での Flash Player の有効化の方法

Adobe Flash Player は、Internet Explore11 上ではインストール時にデフォルトで有効化されています。Flash Player はインストール済みなのに、環境チェックページにて

「Flash Player でインストールされていません！」という表示が出る場合のみ、本手順をお試しく下さい。


手順 1: Internet Explorer 11 よりアドオンの管理を開く

右上の設定メニューより、「アドオンの管理」を開く



手順 2: Shockwave Flash Object を有効化する

「ツールバーと拡張機能」内にある、「Shockwave Flash Object」を選択し、「無効」となっている場合は「有効にする」ボタンより有効化を行い、アドオンの管理を閉じる。



手順 3: Internet Explorer11 を再起動し、動作環境チェックにて Flash の状況を確認する
 動作環境チェック: <https://www.eiken-cbt.jp/jido/common/index.php?c=ENVC0001>

環境確認

再チェック

■ 確認1 OS、ブラウザ等

チェック結果(あなたの環境)を確認してください。

項目	推奨動作環境	チェック結果(あなたの環境)
OS	Windows 7・8.1・10 (※1) MacOSX	OK(Windows 7)
ブラウザ	Internet Explorer 11 Google Chrome	OK(Internet Explorer 11)
Java Script	ON	OK
クッキー	ON	OK
Flash Player	Adobe Flash Player 9以上	OK(Flash Player 30.0.0.0)
回線	回線速度が下り2Mbps以上(10Mbps以上が望ましい)	

※1「デスクトップ」モードのみ

※教材をご利用中は、音が再生されるように設定してください。

※リスニング学習・テストですので、ヘッドホンの使用または静かな環境を設定してください。

※Windows タブレットについては、パソコン動作環境をご確認ください。

※タブレットについては、推奨動作環境を満たしていても端末によっては正常に動作しない場合があります。ご了承ください。